

PDF 加工ソフト「pdf_as」の導入手順と使用方法

【はじめに】

個人情報などの機密情報を含む PDF ファイルは、pdf_as というソフトウェアを使用して読取パスワードを設定するようにしてください。

本書では、フリーソフト pdf_as の導入方法と、pdf_as を使用した読取パスワードの設定方法について説明します。

インストール

【注意】

職員向けの事務 PC にはすでに pdf_as が導入されています。pdf_as が導入されている方は、インストールの項目はスキップし、下部にある pdf_as を使用した読取パスワードの設定の項目のみご確認ください。

PC に当該ソフトウェアが導入されていない職員の方、また教員の方は本項目を参考に、インストールをお願いします。

◆ファイルのダウンロード

pdf_as をダウンロードします。次のウェブサイトにアクセスし、「このソフトを今すぐダウンロード」をクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

pdf_as ダウンロード - Vector

<https://www.vector.co.jp/download/file/winnt/writing/fh689115.html>



Vector [Vectorトップへ](#)

[pdf as 1.31](#)

pdfas131.zip (Filesize: 1,461,305)

 [ダウンロードがうまくできない場合の解決方法](#)
 [Google Chrome等でのダウンロード時の警告について](#)

ダウンロードはこちら
※ボタンを押すとダウンロードが始まります。


 **このソフトを Download Now
今すぐダウンロード**

(c) [Vector Inc.](#) All Rights Reserved.

◆ファイルの解凍 (展開)

ダウンロードしたファイルを解凍 (展開) します。

pdfas131.zip* を右クリックし、「すべて展開」をクリックします。



「展開」をクリックすると、フォルダ pdfas131 が作成されます。

* 赤字部分はダウンロードするタイミングによって異なります。

バージョン 1.28 の場合、ファイル名・フォルダ名は pdfas128 となります。


◆ファイルの移動

ほかのアプリケーションが保存されている「C:\Program Files (x86)」に、pdf_as を移動します。


マイコンピュータから ローカル ディスク (C:) をダブルクリックします。



ファイルの解凍（展開）で作成されたフォルダをドラッグ&ドロップで Program Files (x86) に移動します。




Program Files (x86) をダブルクリックし、pdfas131 フォルダが Program Files (x86) に移動されていることを確認します。



◆デスクトップにショートカット（リンク）を作成

pdf_as をすぐに使えるように、デスクトップに pdf_as のショートカット（リンク）を作成します。

Program Files (x86) の中にある pdfas131 をダブルクリックし、pdf_as.exe を右クリックしてコンテキストメニューから ショートカットの作成(S) をクリックしてください。



pdf_as のショートカットファイルが作成されます。このファイルをデスクトップにコピーしてください。アイコンの左下に矢印がついた次のようなアイコンがデスクトップに配置されればインストール完了です。



※ このファイルの名前は変更して問題ありません。

pdf_as を使用した読取パスワードの設定

pdf_as を使用すれば、PDF ファイルに読取パスワードを設定することが可能です。


◆pdf_as の起動

pdf_as.exe または pdf_as のショートカットをダブルクリックし、pdf_as を起動します。

上の手順で pdf_as をインストールしている場合はデスクトップにショートカットファイルが存在します。

pdf_as を起動すると、下のようなウィンドウが立ち上がります。

「ここにファイルをドロップしてください。」と書いてある領域にファイルをドロップすると、その領域にドロップしたファイルの名前が表示されます。




◆読取パスワードの設定


選択されているファイルに対して読取パスワードを設定します。

※ Ver 1.27 以前のバージョンを使用している場合、一度にパスワードを設定できるファイルは1つです。
複数ファイルの選択はできません。


ファイル(F) から セキュリティ設定(W) を選択してください。



パスワード設定のウィンドウが立ち上がるので、上の「読取パスワード」欄に、該当の PDF ファイルを閲覧する際に必要なパスワードを設定し、OK をクリックします。下にある「権限パスワード」には何も入力する必要はありません。




次のようなダイアログが表示されればパスワードの設定は成功です。



該当の PDF ファイルに、読取パスワードが設定されました。



たとえば、読取パスワードが設定された PDF ファイルを Adobe Acrobat Reader で開くと、次のようなパスワード入力画面が表示されます。



設定されたパスワードを入力することで、PDF ファイルを閲覧することが可能です。

◆パスワードが設定されたファイルと元ファイル

パスワードを設定する前の元ファイルはファイル名の頭に【元ファイル】と追記され、パスワードを設定したファイルと同じフォルダに保存されます。



※ 【元ファイル】と追記されたものはパスワードが**設定されていない**ファイルです。
このファイルはバックアップとし、通常はパスワードが設定されたファイルをご利用ください。

以上